MouseDesk™

versione italiana 5 - 1/4

For the Apple IIc
and Apple IIe



Apple II Software...with the magic of the mouse. . . . . .

Mouse Desk

Stéphane Cavril
Luc Barthelet

Apple IIe
Apple IIc

COPYRIGHT

VERSION SOFT France, 1985
19, rue Ganneron
75018 PARIS

This manual is the copyright by Version Soft with rights reserved. Under the copyright laws, this manual may not be copied, in whole or in part, without the written consent of Version Soft. This exception does not allow copies to be made for others, whether or not sold, but all of the material purchased may be sold, given, or lent to another person. Under the law, copying includes translating into another language.

Apple, the Apple logo, and UniDisk are trademarks of Apple Computer, Inc.

LICENZA DI COPYRIGHT

Questo manuale e il software in esso descritto sono protetti da copyright da parte di Version Soft, con tutti i diritti riservati. In conformità con le leggi di copyright, questo manuale e il relativo software non possono essere copiati, in tutto o in parte, senza il consenso scritto da parte di Version Soft, eccetto per l'uso normale del software o per fare una copia di riserva. Questa eccezione non consente di eseguire copie per altri, siano esse vendute o meno, ma tutto il materiale acquistato (inclusa la copia di riserva) può essere venduto, donato, o prestato ad altre persone. Secondo la legge, la copia include la traduzione in altra lingua.

Apple, il logo Apple e UniDisk sono marchi registrati della Apple Computer, Inc.

ZUR BEACHTUNG

Betriebsanleitungen, Handbücher und Software sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte bleiben vorbehalten. Das Kopieren, Vervielfältigen, Übersetzen, Umsetzen in irgendein elektronisches Medium oder maschinell lesbare Form im Ganzen oder in Teilen ist nicht gestattet. Eine Ausnahme gilt für die Anfertigung einer (1) Back-Up-Kopie der Software für den eigenen Gebrauch, soweit dies technisch möglich ist und von Apple Computer empfohlen wird. Ansprüche gegenüber Version Soft in Ansehung der in diesem Handbuch beschriebenen Hardware-oder Software-Produkte richten sich ausschließlich nach den Bestimmungen der Garantie-Karte. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen, insbesondere übernimmt Version Soft keine Gewähr für die Richtigkeit des Inhalts dieses Handbuchs.

Der Name Apple, das Apple-Zeichen und UniDisk sind eingetragene Warenzeichen von Apple Computer, Inc.

DROITS DE REPRODUCTION

Ce manuel est déposé par Version Soft, avec tous droits réservés. Le Droit interdit toute copie du présent manuel, totale ou partielle, sans le consentement de Version Soft, ainsi que la copie ou la reproduction pour des tiers.
Toutefois, tous les produits que vous avez achetés peuvent être prêtés, donnés ou vendus. Pour le Droit la copie inclut la traduction en une autre langue.

Apple, le logo Apple et UniDisk sont des marques déposées d'Apple Computer, Inc.

MANUALE UTENTE

Benvenuti in Mouse Desk... la scrivania elettronica per gestire file e organizzare il lavoro. Con il Mouse Desk si può creare un indice, visualizzare e ordinare i file (tramite icona, nome, dimensione, data o tipo), copiarli o cancellarli ed eseguire dei programmi. Le funzioni del Mouse Desk sono accessibili sia con il mouse che con la tastiera dell'Apple IIc o Apple IIe 128K.

SELEZIONE DELLA LINGUA

Questo menù appare la prima volta che si avvia Mouse Desk. Selezionare la lingua desiderata utilizzando i tasti delle frecce e premere (↵) per confermare la scelta. Dopo questa operazione Mouse Desk caricherà automaticamente la lingua selezionata. Per modificare nuovamente la selezione, premere (Esc) nel momento in cui appare il messaggio del ProDOS in fase di avviamento.



Menù a scomparsa
Opzione selezionata: visualizzazione evidenziata.
1. Ascensori e frecce di scorrimento verticale.
2. Ascensori e frecce di scorrimento orizzontale.
3. Cursore di dimensionamento.
4. Barra del titolo.
5. Pulsante di chiusura.
6. Icona selezionata: visualizzazione evidenziata.
7. Cestino.

NOTA

Mouse Desk sfrutta la doppia risoluzione dell'Apple II. Sulla scheda 80 colonne estesa, è necessario installare il "jumper" di plastica accluso nella confezione della scheda stessa.

ELENCO DELLE ICONE

disco 5-1/4"

disco 3-1/2"



ProFile

cestino

file esiguibile (icona da aprire per esiguire un'applicazione)

file di sistema tavolta un programma (Filer, Convert)

programma in BASIC

*file di testo**

*altri file**

file binario, contiene il codice di un programma

cartella contenente altre cartelle

** Queste icone non possono essere aperte o eseguite*

CON O SENZA MOUSE...

■ Basta fare click per :

- selezionare l'icona del file che si vuole aprire,
- aprire un menù a scomparsa,
- utilizzare le frecce di scorrimento.

PER USARE MOUSE DESK CON IL MOUSE

Per tutte le altre operazioni mantenere la pressione del dito sul mouse mentre si sposta il puntatore del mouse sul comando desiderato. Operare così per:

- modificare le dimensioni di una finestra,
- utilizzare gli ascensori,
- spostare le icone per copiarle o cancellarle,
- selezionare icone,
- selezionare un comando dai menù a scomparsa.

■ Per aprire un'icona, posizionare il puntatore del mouse su di essa e premere il pulsante del mouse rapidamente due volte. Per chiudere una finestra, fare click sul Pulsante di chiusura.

SE NON SI HA IL MOUSE...

Si userà principalmente:

- il tasto Esc ,
- i tasti delle frecce sulla tastiera
- i tasto ↵ ,
- i tasti Mela-Piena e Mela-Vuota.

■ Per aprire i menù a scomparsa, premere il tasto Esc una volta.
Per spostarsi, usare i tasti delle frecce.
Per confermare la selezione di una opzione, premere il tasto ↵
Per chiudere i menù, premere nuovamente il tasto Esc

NOTA

Inoltre per la selezione è possibile utilizzare i tasti Mela (Piena o Vuota) unitamente alla lettera che appare alla destra delle opzioni dei menù.

SELEZIONE DEL MODO MOUSE

Per ottenere il puntatore del mouse sullo schermo mentre si utilizza la tastiera:

Tenere premuto il tasto Mela-Vuota.
Pemere il tasto Mela-Piena una volta.

Per spostare il puntatore usare i tasti delle frecce tenendo premuto contemporanearmente il tasto Mela-Vuota.
Per simulare il "click", premere il tasto Mela-Piena.

Il paragrafo seguente contiene delle brevi informazioni sulle funzioni di Mouse Desk.

FARE IL CATALOGO DI UN VOLUME

- Per accedere all'elenco dei programmi contenuti su un disco: Fare click sull'icona del disco (appare evidenziata). Selezionare l'opzione Apri dal menù Archivio: all'interno della finestra, appare il catalogo sotto forma di icone (questa visualizzazione può essere modificata grazie alle opzioni del menù Esposizione).

ESEGUIRE UN PROGRAMMA

- Per eseguire un programma, selezionare il file rappresentato dall'icona sucessivamente selezionare Apri dal menù Archivio.

COPIARE UN PROGRAMMA

- Selezionare l'icona del file da copiare facendo click su di essa e trasportarla sull'icona del disco o cartelletta di destinazione. Attendere fino a che l'icona di destinazione appare "evidenziata" prima di rilasciare la pressione sul pulsante del mouse.
Questo accade quando il puntatore del mouse si trouva sull'icona di destinazione.

CANCELLARE UN FILE

- Selezionare l'icona del file da cancellare e spostarla sul Cestino. Attendere finchè l'icona del Cestino sia evidenziata prima di rilasciare il pulsante del mouse.

ATTENZIONE

Un file messo nel Cestino è cancellato permanente.

1. Fare click sui file da copiare tenere il pulsante del mouse premuto
2. Trasportare l'icona spostando il mouse...
3. ...sopra il file di destinazione (attendere fino a quando il disco appare evidenziato prima di rilasciare il pulsante del mouse).
4. La stessa procedura è usata per cancellare un file, a meno che la destinazione non sia l'icona del cestino



I MENU

MENU ARCHIVIO



Apri/Chiudi

Queste opzioni permettono di aprire un catalogo (la lista dei programmi registrati su disco), di chiuderlo o eseguire un programma.

- Fare click sull'icona del file da aprire. Selezionare l'opzione Apri dal menù Archivio.
  Appare il catalogo in una finestra.

Crea cartella

E possibile creare una cartelletta sul disco sotto la quale possono essere archiviati dei documenti. (Il corrispondente in ProDOS è subdirectory.)

Questa opzione consente di creare una cartelletta in cui memorizzare dei file. Non appena selezionata questa opzione, battere in nome completo del file. Per esempio : /MOUSE.DESK/CARTELLA. La prima parte del nome si referisce al volume, la seconda deve incominciare con una lettera, e deve essere formata esclusivamente da lettere e numeri fino ad un massimo di 15 caratteri.

Copia/Cancella

Se si usa il mouse, vedere p.39.
Se si usa la tastiera, vedere p.39.
Dopo la selezione dell'opzione Copia, appare:

1. Battere il pathname completo del file da copiare
2. Battere il pathname completo del file di destinazione
3. Fare click su OK utilizzando il mouse
4. Spostare il puntatore su Annulla in caso di errore
Stesso procedimento per l'opzione Cancella.



Espelli

- Dopo aver selezionato un volume da 3 1/2", scegliere questa opzione per espellere il disco.

MENU ESPOSIZIONE

Questo menù propone 5 modi di visualizzazione dei file sullo schermo : per icone, per nome, per data, per dimensioni, per tipo. Questi comandi sono attivi solo se è aperta una finestra.



MENU STRUMENTI



Inizializza

Questa opzione permette di inizializzare un disco nuovo o di cancellare tutti i documenti registrati sul disco.
Inserire il dischetto da inizializzare nell'unità disco desiderata.
Fare click sull'opzione Inizializza del menù Strumenti.
Appare una finestra contenente la lista delle unità disco disponibili. Fare click sul nome dell'unità nella quale è stato inserito il dischetto da inizializzare. Se vi sono presenti dei file sul disco, appare una richiesta di conferma.
L'inizializzazione richiede circa 30 secondi.

Cancella volume

Questa opzione è simile all'opzione Inizializza, ma deve essere usata su dischetti precedentemente registrati e permette di cancellare tutti i file contenuti su un volume.

- Inserire il disco da cancellare nell'unità disco.
Selezionare l'opzione Cancella volume.
Appare una finestra contenente la lista delle unità disco disponibili. Fare click sul nome dell'unità nella quale è stato inserito il dischetto da cancellare.
Sullo schermo appare la richiesta del nuovo nome volume.
Battere il nome.
Sullo schermo appare la richiesta di conferma alla cancellazione del contenuto del disco.
Fare click sul OK per confermare o su Annulla per annullare l'operazione.

ATTENZIONE

Ciascuna di queste opzioni distrugge completamente tutti i documenti registrati sul disco.

UTILIZZO DEL PROGRAMMA CARIMENTO AUTOMATICO

Questo programma è una opzione supplementare del menù Strumenti. Durante il primo avviamento di Mouse Desk, vengono copiati alcuni file in locazioni determinate dall'utente.

Se si ha a disposizione una scheda di memoria aggiuntiva, è possibile caricarvi dei file per ottenere una rapida esecuzione degli stessi.

NOTIZIE SULL'USO

Dopo aver selezionato Caricamento Automatico, scegliere Aggiungi, Modifica o Cancella.

Aggiungi

Battere il pathname completo del file originale sulla riga "Sorgente" e il nome di destinazione sulla riga "Destinazione". Per specificare come nome di destinazione la scheda di memoria aggiuntiva, battere: /RAM seguito dal numero di slot in cui la scheda é installata, poi battere un'altra "/" ed il nome del file.

Modifica

Questo comando permette di modificare i nomi e i pathname dei file attualmente presenti nella lista.

Cancella

Scegliendo Cancella viene visualizzata la lista dei file in Carimento Automatico. Fare click sul nome del file da cancellare e su OK.

ATTENZIONE

Se si sta utilizzando un Apple II in cui è presente una scheda di espansione di memoria, Mouse Desk viene caricato automaticamente su di essa durante l'avvio del programma. Qualsiasi modifica alla lista Caricamento Automatico o alle liste di avviamento verrà memorizzata solamente nella scheda di espansione di memoria.
Per memorizzare questi dati in modo permanente sul disco, è necessario aprire l'icona della RAM e copiare i file AUTO.COPY.DATA e MOUSE.DESK sul disco del programma Mouse Desk. Se si sta utilizzando un Mouse Desk registrato su un disco da 3 -1/2", i file devono essere copiati nella cartelletta "IT".



Informazioni

Questa opzione fornisce informazioni sull'icona selezionata:
- il suo nome, dimensione, tipo,
- numero di blocchi disponibili.

L'icona può rappresentare un file o un disco.

Blocca/Sblocca

Queste opzioni permettono di proteggere un file da una cancellazione accidentale, o modifica.

- Selezionare il file da bloccare (sarà evidenziato).

Fare click sull'opzione Blocca: il file è ora protetto.
Stessa procedura per l'opzione Sblocca.
E possibile bloccare e sbloccare più file contemporaneamente.

Rinomina

Per cambiare il nome di disco o file:

- Selezionare l'icona.

Scegliere l'opzione Rinomina dal menù Strumenti.
Una finestra sullo schermo visualizzerà il nome dell'icona richiedendo di battere il nuovo nome.

MENU TASTIERA

Dopo aver selezionato un elemento da questo menù, è possibile utilizzare i tasti delle frecce per eseguire il comando selezionato. A differenza del modo mouse, in modo tastiera è necessario premere (↵) dopo aver selezionato il comando da eseguire.

MENU CONTROLLO



Quando si cambia il dischetto in una unità disco, il computer dovrebbe essere informato di questo cambiamento e riconoscere il nuovo dischetto.
Selezionare lo Slot nel quale è stato cambiato il dischetto.
L'icona del disco precedente scompare e viene sostituita da quella del nuovo disco.

ESEMPIO

Se si cambia il dischetto nel drive interno dell'Apple IIc, deve essere selezionata l'opzione Slot 6 Drive 1 dopo aver sostituito il dischetto.

TUTTI

Assume il significato di "controllo generale". Il programma controlla la presenza e il contenuto di tutti i drive collegati.

MENU AVVIO

Un modo veloce per terminare Mouse Desk ed avviare un altro programma (equivale a PR£6 in BASIC).

Il menù Avvio è usato principalmente per dischetti non ProDOS (DOS Pascal): inserire il disco programma da avviare in una unità elencata nel menù Avvio.

- Aprire il menù Avvio e selezionare lo Slot nel quale è collegata l'unità disco.

Se si ha un dischetto ProDOS:

- Inserire il disco programma da avviare nel drive.
  Aprire il menù Controllo e selezionare l'unità disco nella quale è stato inserito il dischetto.
  Aprire il dischetto che appare sullo schermo (con un doppio click o selezionando Apri dal menù Archivio).
  Il catalogo viene visualizzato in una finestra.
  Aprire (doppio click) l'icona rappresentante una Mela (ora è possibile battere il nome del file).

MENU ESEGUI

Questo menù consente un rapido accesso ai programmi maggiormente usati e la modifica della lista. Vi è una lista primaria nella quale è possibile inserire un massimo di 8 nomi (questi verranno visualizzati direttamente sotto il menù Esegui) e una lista secondaria con un massimo di 24 nomi accessibili dopo la selezione dell'opzione Altra lista.

Aggiungi

- Selezionare l'opzione Aggiungi: appare una finestra.
  Fare click sulla lista in cui si vuole aggiungere un nome di file e fare click su OK.
  Appare una seconda finestra; ora bisogna battere il pathname completo del programma ProDOS (il pathname per Mouse Desk è: /MOUSE .DESK/MD.SYSTEM). E necessario battere anche il nome che deve apparire nella lista.
  Il nome del programma sarà aggiunto alla lista.



Modifica/Cancella

Questa opzione permette di modificare o cancellare i parametri di un programma appartenente alla lista primaria o secondaria.

Altra Lista

Questa opzione permette l'accesso diretto alla lista secondaria.

ATTENZIONE

Se si sta utilizzando la scheda di memoria aggiuntiva, eventuali aggiunte, modifiche o cancellazioni alla lista Primaria verranno registrate solamente nelle scheda stessa. Per rendere permanenti queste modifiche sul disco fare riferimento all'avvertenza a pagina 42.

Mouse Desk™

For the Apple IIc and Apple IIe

Easy to learn, easy to use

Meet **Mouse Desk...** the first desktop organizer and program selector on the Apple II—and it takes full advantage of the mouse.

Mouse Desk is a powerful utility program that frees you from remembering cryptic computer commands and cleans your desk of mounds of diskettes. It is one of Version Soft's family of mouse-driven software. Because of the mouse, all these programs are easy to use, with intuitive pull-down menus.

Pack it in, speed it up

With **Mouse Desk** you no longer have to constantly swap disks to switch from one program to another.

As a program selector, **Mouse Desk** allows you to load various programs onto one disk. With simple mouse movements, you can switch back and forth between these programs quickly and easily. And it's quicker than swapping disks because **Mouse Desk** only needs to load part of the program to run it.

Command Performance

Mouse Desk works like the Macintosh,™ giving you a convenient "desktop" operating system which allows you to easily move, copy, rename and delete files on your disk visually—all using the mouse. Now, there is no need for you to remember all of those complex commands to copy a file.

With **Mouse Desk,** just point at a file, press the mouse button, and "drag" the file to another disk to copy the file. It's that simple. There's even a "trash can" for throwing away files.

Mouse Desk: System Requirements

Apple IIc or **Apple IIe** system equipped with 128K and one disk drive.







Mouse Desk is a trademark of Version Soft.
Macintosh is a trademark licensed to Apple Computer, Inc.
910 West Maude Avenue Sunnyvale, CA 94086 Phone: (408) 773-0753

Made in France

VS-006-01-US